


Anleitung: „Sicheres Drucken“

Erklärung „Sicheres Drucken“


Einige Drucker haben neben dem Standard-Modus „Drucken“ zusätzlich den Ausgabemodus „Sicheres Drucken“. Das bedeutet, dass der vom Anwender ausgelöste Druckjob zunächst nur auf der Festplatte des Druckers gespeichert wird, und der tatsächliche Druck erst ausgelöst wird, wenn der Anwender über Eingabe von Namen und Passwort den Druck am Drucker aktiviert.

„Sicheres Drucken“ einschalten

1. Windows-Button klicken und „Geräte und Drucker“ wählen.
2. Rechte Maustaste auf den gewünschten Drucker und „Druckeinstellungen“ wählen.




3. Gleich auf dem ersten Reiterchen unter „Ausgabe-Modus“ die Option „Sicheres Drucken“ wählen.



Anleitung: „Sicheres Drucken“

4. sofort erscheint das Menü für die Eingabe von Namen (= ID f. sich. Drucken) und Passwort (=Kennwort).



The screenshot shows a dialog box titled "Benutzereinstellung" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two main sections:

- Sicheres Drucken:** Contains two input fields. The first is labeled "ID f. sich. Drucken" with a maximum length of 16 characters. The second is labeled "Kennwort" with a maximum length of 64 characters.
- In Mailbox speichern:** Contains two input fields. The first is labeled "Dateiname" with a maximum length of 30 characters. The second is labeled "Mailboxnummer" with a maximum length of 9 characters.

Below the input fields, there are two lightbulb icons with explanatory text:

- The first lightbulb icon is next to the text: "Betätigen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers folgende Tasten, um die Dokumente, die mit 'Sicheres Drucken' gedruckt werden, auszugeben." To the right of this text is a vertical scroll bar.
- The second lightbulb icon is next to the text: "Geben Sie [ID f. sich. Drucken] und [Kennwort] für [Sicheres Drucken] ein." To the right of this text is another vertical scroll bar.

At the bottom of the dialog box, there are four buttons: "OK", "Abbrechen", "Standard", and "Hilfe".

Name und Passwort wird ab sofort an diesem Drucker für das Aktivieren des Druckjobs benötigt.

Fertig

Das war es schon. Zukünftig wird dieser Drucker Ihre Druckjobs nicht direkt drucken, sondern erst, wenn Sie am Drucker im Menü „Sicheres Drucken“ Ihren Namen und Ihr Passwort eingegeben haben.